



Hacer que un puente de OPNsense sea el dispositivo por defecto de la LAN

Si queremos que la interfaz LAN, en vez de ser una interfaz física, sea un puente, podemos crear el puente desde la interfaz gráfica:

Menú >> Interfaces >> Dispositivos >> Puente

...y asignarle todos los dispositivos que queramos, menos el que ya está asignado a la LAN. Cuando después, en:

Menú >> Interfaces >> Asignaciones

...asignemos el puente creado a una nueva interfaz y asignemos a esa interfaz el puente, se nos caerá la conexión porque el dispositivo asignado originalmente a la interfaz LAN no formará parte de ese puente. El truco consiste entonces, en abrir una terminal, listar información del puente:

```
ifconfig bridge0
```

Si el puente no tiene la interfaz LAN original (imaginemos que es vtnet1), o no tiene miembros, le agregamos esos miembros:

```
ifconfig bridge0 addm vtnet1
ifconfig bridge0 addm igb0
ifconfig bridge0 addm igc0
```

...y recuperaremos la conexión provisionalmente a la web. Entonces, para hacer el cambio permanente, deberemos ir nuevamente a:

Menú >> Interfaces >> Dispositivos >> Puente

...y agregar el viejo dispositivo al puente. Después de reiniciar OPNsense, todo irá como anillo al dedo.

Si por alguna razón, después de reiniciar OPNsense, este no agrega los dispositivos automáticamente al puente, seguramente sea porque nos hemos olvidado de activar las interfaces al momento de asignarlas. Corregimos esto yendo a:

Menú >> Interfaces >> Asignaciones

...pinchando sobre cada uno de los nombres de las interfaces y activándolas, una por una.