



Mover una licencia Windows a otro ordenador.

Primero, asegúrate de que tienes una licencia Retail (las OEM no se pueden mover), ejecutando como Administrador en CMD:

```
slmgr -dli
```

Si en la nueva ventanita te sale «RETAIL channel» la puedes mover. Si te sale OEM, no.

Para moverla, primero debes saber cual es. Para que te la muestre por pantalla, ejecuta:

```
wmic path softwarelicensingervice get OA3xOriginalProductKey
```

También puedes obtenerla ejecutando como Administrador en PowerShell:

```
(Get-WmiObject -query 'select * from SoftwareLicensingService').OA3xOriginalProductKey
```

Si esto no funciona, bájate **ProductKey** y ejecútalo. Es posible que no te deje, porque Windows lo trata como un virus, aunque no lo es.

Una vez que tengas copiada la licencia, y antes de meterla en el nuevo ordenador, debes desactivar Windows en el ordenador viejo. Para ello ejecuta como Administrador:

```
slmgr /upk
```

Esta orden desinstala el serial del sistema operativo y lo vuelve a transformar en una versión de prueba (Trial). Esperamos a que nos salga la confirmación. Si no nos sale, volvemos a ejecutar el comando anterior hasta que salga.

Lo siguiente es eliminar la clave del caché del sistema. Esto lo hacemos ejecutando como Administrador:

```
slmgr /cpky
```

En el nuevo Windows, ejecutamos como Administrador:

```
slmgr /ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
```

Donde xxx... es la clave que copiamos del ordenador viejo. Nos dará un mensaje de que la licencia se ha instalado correctamente. Para comprobarlo, ejecutamos:

```
slmgr /dlv
```