

Si estás tratando de reparar el arranque de windows 10 (incluso el de Windows To Go) y para ello ejecutas el comando «comodin»:

```
bootrec /rebuildbcd
```

... pero no encuentra ninguna instalación para agregar al BCD, seguramente sea que no la tienes activa. Pero antes de activarla, ejecuta:

```
bootrec /fixmbr
c:
cd boot
attrib bcd -s -h -r
ren c:\boot\bcd bcd.bak
```

Luego de ello ya puedes activar la partición con:

```
diskpart
select disk 0 (o el correspondiente)
list partition
select partition 1 (o la correspondiente)
active
exit
```

Te habrá quedado activa y ya podrás ejecutar nuevamente:

```
bootrec /rebuildbcd
```

...y te la reconocerá perfectamente.